

Configurer votre poste local

Modification du fichier /etc/hosts

Pour modifier votre fichier hosts, vous pouvez suivre [cette documentation indiquant le fonctionnement pour différent système d'exploitation](#).

Ajouter les entrées suivantes au fichier `/etc/hosts` : " vi `/etc/hosts` "

- SINP PACA :

```
51.91.142.103    db-paca-sinp
51.91.137.130    web-paca-sinp
57.128.162.43    bkp-paca-sinp
```

- SINP AURA :

```
135.125.89.43    db-aura-sinp
135.125.89.138    web-aura-sinp
51.195.232.41    bkp-aura-sinp
```

Configuration de SSH

Modification du fichier `~/.ssh/config`

Une fois les nouveaux port SSH attribué aux serveurs, modifier votre fichier `~/.ssh/config` :

- Éditer/Créer le fichier config avec les droits 600 : " touch `~/.ssh/config` ; chmod 600 `~/.ssh/config` ; vi `~/.ssh/config` "
- Y ajouter : " vi `~/.ssh/config` "

```
Host *
    ServerAliveInterval 240
Host web-<region>-sinp
    Port <port-ssh-web-srv>
Host db-<region>-sinp
    Port <port-ssh-db-srv>
Host bkp-<region>-sinp
    Port <port-ssh-bkp-srv>
```

Copier sa clé SSH Public sur les serveurs

Pour chaque serveur, cette manipulation est à faire pour le compte admin puis les comptes de l'instance lorsqu'ils sont créés :

- Copier sa clé SSH Public sur le compte utilisateurs : `ssh-copy-id geonat@<instance>-<region>-snp` '' * Se connecter : `'ssh geonat@<instance>-<region>-snp` '' * Afficher les clés autorisées dans la console pour copier sa clé : `'cat ~/.ssh/authorized_keys` '' * Passer en root : `'sudo -i` '' * Depuis *root*, passer dans l'utilisateur cible. Ex. avec *admin* : `'su - admin`
- Éditer le fichier `~/.ssh/authorized_keys` et ajouter sa clé : `"vi ~/.ssh/authorized_keys"`
- Quitter l'utilisateur cible pour revenir en *root* : `exit`
- Recommencer pour les différents utilisateurs de l'instance :
 - "web-srv" : admin et geonat
 - "db-srv" : admin et geonat.
 - "bkp-srv" : admin, geonat, backups, provider

Mettre en place l'environnement OpenStack

Commencer par mettre en place l'environnement sur votre machine locale dont la clé SSH est autorisée sur les différentes instance du projet Public Cloud :

- Installer les outils : `apt install python3-openstackclient python3-novaclient -y`
 - Vérifier la bonne installation des outils : `openstack --help` , `nova help` et `glance help`
- Installer l'autocomplétion sous Bash de ces outils :
 - Pour OpenStack : `openstack complete | sudo tee /etc/bash_completion.d/osc.bash_completion > /dev/null` '' * Pour Nova : `'sudo wget https://raw.githubusercontent.com/openstack/python-novaclient/master/tools/nova.bash_completion -O /etc/bash_completion.d/nova.bash_completion`
 - Pour Glance : `sudo wget https://raw.githubusercontent.com/openstack/python-glanceclient/master/tools/glance.bash_completion -O /etc/bash_completion.d/glance.bash_completion`
 - Ré-ouvrir un terminal pour activer l'auto-complétion
- Si ce n'est pas déjà fait, créer un utilisateur OpenStack (de type Administrateur) en suivant ce guide : [OVH - Créer un utilisateur OpenStack](#)
- Récupérer ensuite le fichier `openrc.sh` correspondant à cet utilisateur comme indiqué dans ce guide : [OVH - Charger les variables d'environnement OpenStack](#)
- Stocker le fichier `openrc.sh` téléchargé dans un dossier local au format suivant : `"~/<mon-dossier-de-stockage>/ovh-openstack/snp-<region>-<abréviation-datacentre>/"`
 - Ex. : `~/Applications/ovh-openstack/snp-paca-GRA7/`
- Placer vous dans ce dossier : `"cd ~/<mon-dossier-de-stockage>/ovh-openstack/snp-<region>-<abréviation-datacentre>/"`
- Charger les variables du fichier `openrc.sh` dans l'environnement local (ATTENTION : à faire à chaque fois avant l'utilisation des utilitaires) : `"source ./openrc.sh"`
 - Saisir le mot de passe demandé.
 - Pour éviter cette saisie ou utiliser ces utilitaires dans un script lancé par un cron par exemple, il est nécessaire de modifier le fichier `openrc.sh` comme indiqué dans [la documentation des guides "Charger les variables d'environnement OpenStack" d'OVH.](#)

From:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/config-poste-local?rev=1681997861>

Last update: **2023/04/20 13:37**

