Configurer et gérer les instances

Redimensionner une instance

Pour supprimer l'option FLEX d'une instance, il est nécessaire de changer sa *flavor* (son modèle). Ceci dit, il n'est pas possible de passer du modèle B2-15-FLEX au modèle B2-15 (non FLEX) depuis l'interface du manager d'OVH. Pour réaliser cette manipulation, le plus simple est de passer par l'interface d'Horizon. Une autre solution consiste à utiliser la ligne de commande avec OpenStack Client.

Changer de modèle avec Horizon

- Depuis le manager d'OVH, sur le projet Public Cloud qui nous concernen, cliquer sur le menu "Management Interfaces" > "Horizon".
- Dans l'interface d'Horizon :
 - Ouvrir le menu : "Project" > "Compute" > "Instances"
 - Pour l'instance désirée, dans la liste cliquer sur le menu "Actions" et sélectionner "Resize Instance".
 - Sélectionner un nouveau modèle dans le champ "New Flavor"
 - Cliquer sur "Resize".
 - Il est nécessaire d'attendre que le redimensionnement et la migration des données actuelles se déroule.
- Connecter vous à votre instance en root :
 - Vérifier que le disque a été redimensionné partiellement : lsblk
 - Exemple d'affichage lors du passage d'un modèle B2-15-FLEX vers B2-15 :

```
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 100G 0 disk Lsdal 8:1 0 50G 0 part /
```

- sda indique bien 100Go mais sda1 indique 50Go. L'utilisation de df -h confirme bien que le disque ne fait pas encore 100Go
- Redémarrer le serveur afin d'appliquer correctement le redimenssionement : reboot
- Connecter vous à nouveau à votre instance en root.
- Vérifier à nouveau que le disque a bien été redimensionné : lsblk
 - Exemple d'affichage lors du passage d'un modèle B2-15-FLEX vers B2-15 :

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	R0	TYPE MOUNTPOINT
sda	8:0	0	100G	0) disk
∟sda1	8:1	0	100G	0) part /

• Cette fois sda et sda1 indiquent bien 100Go.

update: 2021/05/26 serveurs:installation:instance-management https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/instance-management?rev=1622016505 08:08

From:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/instance-management?rev=1622016505

Last update: 2021/05/26 08:08

