

# Modifier la locale

- Si la commande `locale` ne retourne pas `LANG=fr_FR.UTF-8` alors il est nécessaire la reconfigurer
- Accéder à l'interface de config : `dpkg-reconfigure locales`
- Sélectionner `fr_FR.UTF-8 UTF-8` et valider
- Sélectionner dans la nouvelle interface `fr_FR.UTF-8` et valider
- Après avoir quitté, redémarrer la session de l'utilisateur `admin` et vérifier le changement avec la commande `locale`
- **Notes** : la variable `LANGUAGE` peut rester vide, cela ne semble pas poser de problème.

## ERREUR : -bash: warning: setlocale: LC\_ALL: cannot change locale (fr\_FR.UTF-8)

- Dans le cas où vous obtenez ce message lors de la connexion en ssh :

```
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (fr_FR.UTF-8)
```

- Ou bien ces lignes lors de la commande `locale` :

```
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
```

- **Solution** :

- Il est nécessaire de dé-commenter dans le fichier `locale.gen` la ligne `fr_FR.UTF-8 UTF-8` :

```
vi /etc/locale.gen
```

- Effectuer la commande `locale-gen` si elle n'a pas encore été appliquée. Elle permet de générer des fichiers de paramètres régionaux à partir du modèle choisis :

```
locale-gen "fr_FR.UTF-8"
```

- Effectuer la reconfiguration des locales :

```
dpkg-reconfigure locales
```

- Choisir :

```
==> fr_FR.UTF-8 UTF-8 ==> fr_FR.UTF-8
```

## Configurer le layout du clavier par défaut

Afin d'accéder à la console VNC de l'interface OVH avec une clavier Azerty, il est nécessaire de le configurer :

- `apt install keyboard-configuration` : choisir Français - latin 9 seulement, 105 touches.
  - S'il faut le reconfigurer : `dpkg-reconfigure keyboard-configuration`
- Pour que cela soit pris en compte dans la console VNC :
  - `apt install console-setup`
  - `service keyboard-setup restart`
- Tester sur l'interface d'OVH l'accès à la console VNC, assurer vous que le clavier Azerty fonctionne correctement.

From:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/locale?rev=1683617423>

Last update: **2023/05/09 07:30**

