

# Modifier la locale

- Si la commande locale ne retourne pas LANG=fr\_FR.UTF-8 alors il est nécessaire la reconfigurer
- Accéder à l'interface de config : dpkg-reconfigure locales
- Sélectionner fr\_FR.UTF-8 UTF-8 et valider
- Sélectionner dans la nouvelle interface fr\_FR.UTF-8 et valider
- Après avoir quitté, redémarrer la session de l'utilisateur *admin* et vérifier le changement avec la commande locale
- **Notes :** la variable **LANGUAGE** peut rester vide, cela ne semble pas poser de problème.

## ERREUR : -bash: warning: setlocale: LC\_ALL: cannot change locale (fr\_FR.UTF-8)

- Dans le cas où vous obtenez ce message lors de la connexion en ssh :

```
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (fr_FR.UTF-8)
```

- Ou bien ces lignes lors de la commande locale :

```
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
```

- **Solution :**

- Il est nécessaire de dé-commenter dans le fichier `locale.gen` la ligne `fr_FR.UTF-8` `UTF-8` :

```
vi /etc/locale.gen
```

- Effectuer la commande `local-gen` si elle n'a pas encore été appliquée. Elle permet de générer des fichiers de paramètres régionaux à partir du modèle choisis :

```
locale-gen "fr_FR.UTF-8"
```

- Effectuer la reconfiguration des locales :

```
dpkg-reconfigure locales
```

- Choisir :

```
==> fr_FR.UTF-8 UTF-8 ==> fr_FR.UTF-8
```

From:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**



Permanent link:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/locale?rev=1683617261>

Last update: **2023/05/09 07:27**