

Configurer et gérer les instances

Redimensionner une instance

Pour supprimer l'option FLEX d'une instance, il est nécessaire de changer sa *flavor* (son modèle). Ceci dit, il n'est pas possible de passer du modèle B2 - 15 - FLEX au modèle B2 - 15 (non FLEX) depuis l'interface du manager d'OVH. Pour réaliser cette manipulation, le plus simple est de passer par l'interface d'Horizon. Une autre solution consiste à utiliser la ligne de commande avec OpenStack Client.

Changer de modèle avec Horizon

- Ressources : <https://docs.ovh.com/fr/public-cloud/redimensionner-une-instance/>
- Depuis le manager d'OVH, sur le projet Public Cloud qui nous concernent, cliquer sur le menu "Management Interfaces" > "Horizon".
- Dans l'interface d'Horizon :
 - Ouvrir le menu : "Project" > "Compute" > "Instances"
 - Pour l'instance désirée, dans la liste cliquer sur le menu "Actions" et sélectionner "Resize Instance".
 - Sélectionner un nouveau modèle dans le champ "New Flavor"
 - Cliquer sur "Resize".
 - Il est nécessaire d'attendre que le redimensionnement et la migration des données actuelles se déroule.
- Connecter vous à votre instance en *root* :
 - Vérifier que le disque a été redimensionné partiellement : `lsblk`
 - Exemple d'affichage lors du passage d'un modèle B2 - 15 - FLEX vers B2 - 15 :

```
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda        8:0    0  100G  0 disk
└─sda1     8:1    0   50G  0 part /
```

- `sda` indique bien 100Go mais `sda1` indique 50Go. L'utilisation de `df -h` confirme bien que le disque ne fait pas encore 100Go
- Redémarrer le serveur afin d'appliquer correctement le redimensionnement : `reboot`
- Connecter vous à nouveau à votre instance en *root*.
- Vérifier à nouveau que le disque a bien été redimensionné : `lsblk`
 - Exemple d'affichage lors du passage d'un modèle B2 - 15 - FLEX vers B2 - 15 :

```
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda        8:0    0  100G  0 disk
└─sda1     8:1    0  100G  0 part /
```

- Cette fois `sda` et `sda1` indiquent bien 100Go.

Accéder à une instance sans SSH via une console VNC

- Il peut être utile en cas de changement/perte des clés SSH permettant de se connecter à une

instance de pouvoir y accéder par une console VNC.

- Cette console est accessible via le Manager d'OVH : Public Cloud > *Choisir le Projet* > Instances > *Cliquer sur le nom de l'instance* > Onglet "Console VNC".
- ATTENTION : la console est par défaut en Qwerty. Elle ne permet pas non plus de copier/coller de texte.
 - Pour taper votre mot de passe, commencer par le traduire en local sur votre machine en Qwerty (remplacer les "a" par "q" par exemple). Puis taper le mot de passe traduit à l'aide de votre clavier Azerty.
 - Pour copier un texte long, c'est possible de cette façon :
 - Mettre le texte à taper dans un fichier
 - Ajouter la disposition de clavier "us" à l'aide de l'interface de configuration du système de KDE, puis Matériel > Périphériques d'entrée > Clavier > Onglet "Dispositions"
 - Installer l'utilitaire `xdotool` : `aptitude install xdotool`
 - Connectez vous sur la console VNC
 - Sur le système de destination, via la console VNC, ouvrez le fichier en édition où vous souhaitez copier le texte
 - Lancer la commande suivante dans terminal en local (ici un exemple de fichier correspondant à un clé SSH) :

```
sleep 5 && setxkbmap us && xdotool type --delay 100 --file /home/${USER}/.ssh/id_rsa.pub && setxkbmap fr
```

- Le "delay" d'attente de 100ms après chaque frappe est nécessaire pour éviter que des lettres "sautent".
- À partir du moment où vous avez lancer la commande, vous avez 5 secondes pour mettre à nouveau le focus sur la console VNC. Xdotool tapera pour vous en qwerty le contenu du fichier !

From: <http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link: <http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/instance-management?rev=1631105082>

Last update: **2021/09/08 12:44**

