

Installer le module GeoNature Export

Installer la version v0.1.1-dev

- Se connecter à *geonat* : `ssh geonat@web-<region>-sinp`
- Installer le module :
 - Se placer dans son le dossier de téléchargements : `cd ~/dwl/`
 - Télécharger le module : `wget https://github.com/PnX-SI/gn_module_export/archive/develop.zip -O gn-module-export_develop_e3bec2b_2019-09-30.zip`
 - Créer l'arborescence de dossiers qui stockeront le module : `mkdir -p ~/www/modules/geonature`
 - Dézipper le module : `unzip gn-module-export_develop_e3bec2b_2019-09-30.zip`
 - Déplacer et renommer le dossier du module : `mv gn_module_export-develop/ ../www/modules/geonature/export_v2019-09-30_develop_e3bec2b`
 - Se placer dans le dossier des modules de GeoNature `cd ~/www/modules/geonature/`
 - Créer un lien symbolique : `ln -s export_v2019-09-30_develop_e3bec2b export`
- Vérifier que la gestion des emails est configuré dans *GeoNature* : présence de la section [MAIL_CONFIG] dans le fichier `config/geonature_config.toml`
- Activer le module dans *GeoNature* :
 - Aller dans le dossier *backend* de GeoNature : `cd ~/www/geonature/backend`
 - Activer l'environnement virtuel : `source venv/bin/activate`
 - Intégrer le module à *GeoNature* : `geonature install_gn_module /home/geonat/www/modules/geonature/export/ export`
 - Soit `geonature install_gn_module <chemin-absolute-vers-dossier-du-module> <nom-du-module-dans-url>`
 - Pour voir les erreurs liées au module : `tail -f ~/www/geonature/var/log/gn_errors.log`

Mise à jour vers la version v1.0.0 (compatible GeoNature v2.3.2)

- Se connecter à *geonat* : `ssh geonat@web-<region>-sinp`
- Télécharger le module :
 - Se placer dans son le dossier de téléchargements : `cd ~/dwl/`
 - Télécharger le module : `wget https://github.com/PnX-SI/gn_module_export/archive/1.0.0.zip -O gn-module-export_v1.0.0.zip`
 - Dézipper le module : `unzip gn-module-export_v1.0.0.zip`
 - Déplacer et renommer le dossier du module : `mv gn_module_export-1.0.0/ ../www/modules/geonature/export_v1.0.0`
 - Se placer dans le dossier des modules de GeoNature `cd ~/www/modules/geonature/`
 - Copier le fichier de config dans la nouvelle version : `cp export/config/conf_gn_module.toml export_v1.0.0/config/conf_gn_module.toml`

- Modifier le lien symbolique pointant vers la version active du module : `rm -f export;`
`ln -s export_v1.0.0 export`
- Actions nécessaire dans cette version :
 - Créer le dossier de log du module sur la nouvelle version de GeoNature : `mkdir -p ~/www/geonature/var/log/gn_export/`
- Activer le module dans *GeoNature* :
 - Aller dans le dossier *backend* de GeoNature : `cd ~/www/geonature/backend`
 - Activer l'environnement virtuel : `source venv/bin/activate`
 - Mettre à jour la configuration :
 - du module Exports seulement : `geonature update_module_configuration exports`
 - **OU** de GeoNature dans sa globalité : `geonature update_configuration`
 - Pour voir les erreurs liées au module : `tail -f ~/www/geonature/var/log/gn_errors.log`

From:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-export?rev=1582712810>

Last update: **2020/02/26 10:26**

